






Windows 10はスライド2から

macOSはスライド4から

# AutoDock Vinaのインストール(1)



1. <https://github.com/ccsb-scripps/AutoDock-Vina/releases>にアクセス
2. 「vina\_1.2.3\_windows\_x86\_64.exe」をクリック

## ▼ Assets 5

 <a href="#">vina_1.2.3_linux_x86_64</a>	4.75 MB
 <a href="#">vina_1.2.3_mac_x86_64</a>	729 KB
 <a href="#">vina_1.2.3_windows_x86_64.exe</a>	1.14 MB
 <a href="#">Source code (zip)</a>	
 <a href="#">Source code (tar.gz)</a>	

# AutoDock Vinaのインストール(2)

- 3. ダウンロードが完了したらvina\_1.2.3\_windows\_x86\_64.exeをデスクトップに移動
- 4. 実行時に以下のウィンドウが現れたら「詳細情報」をクリックし、「実行」



# AutoDock Vinaのインストール(1)

- 1. <http://vina.scripps.edu/download.html>にアクセス
- 2. 「autodock\_vina\_1\_1\_2\_mac\_64bit.tar.gz」をクリック

Download

**NOTE: The latest stable version of AutoDock Vina can be downloaded from the [GitHub repository](#).**

Older versions are available here.

OS	Files	Installation instructions
	<a href="#">autodock_vina_1_1_2_linux_x86.tgz</a>	See <a href="#">instructions Linux</a>
	<a href="#">autodock_vina_1_1_2_mac_64bit.tar.gz</a> (MacOSX 64 bit) <a href="#">autodock_vina_1_1_2_mac.tgz</a> (MacOSX 32 bit)	See <a href="#">instructions MAC</a>
	<a href="#">autodock_vina_1_1_2_win32.msi</a>	See <a href="#">instructions WIN</a>
	<a href="#">Source code (tar.gz)</a>	See <a href="#">instructions "Build from scratch"</a>
	<a href="#">Source code (GitHub)</a>	

# AutoDock Vinaのインストール(2)

3. ダウンロードが完了したら開く
4. 解凍して生成されたフォルダ  
「autodock\_vina\_1\_1\_2\_mac\_catalina\_64bit」内の「bin」の中  
の「vina」をデスクトップにコピー

# AutoDock Vina実行時の注意(1)

1. AutoDock Vina実行時に右のウィンドウが現れたら「キャンセル」
2. Dockから「システム環境設定」を選ぶ



3. 「セキュリティとプライバシー」を開く



# AutoDock Vina実行時の注意(2)

- 4. 右のウィンドウで「このまま許可」をクリック
- 5. 下のウィンドウで「開く」

